دليل Weso Live Studio

كل حاجة في البرنامج خطوة بخطوة وبالصور. مش لازم تقرا كله: ابدأ بال 3 خطوات دول، وارجع للباقي لما تحتاجه.

① سطّب البرنامج

وابدأ التجربة المجانية

② اربط تيك توك

اسم حسابك وخلاص

③ حط الروابط في OBS

وابدأ لايفك

1 التسطيب وأول تشغيل

البرنامج بيشتغل على ويندوز 10 و 11.

1. حمّل البرنامج من الموقع (زرار "حمّل وجرّب 14 يوم مجانًا") وسطّبه.
2. أول ما تفتحه هيظهرلك **كود جهازك** (بيبدأ بـ `WESO-`)، والبرنامج بينسخه لوحده وبيفتحلك صفحة التفعيل في المتصفح والكود مكتوب فيها.
3. اكتب اسمك ورقم الواتساب وحسابك على تيك توك ودوس "ابدأ التجربة المجانية". البرنامج هيفتح لوحده خلال ثواني.
4. لو المتصفح ما فتحش، دوس في نافذة البرنامج "المتصفح ما فتحش؟ سجّل من هنا" وسجّل من جوه البرنامج.

مهم: اكتب رقم الواتساب وحساب تيك توك صح، لأنك هتحتاجهم لو نقلت ترخيصك لكمبيوتر جديد بعدين.

بعد التسجيل بيظهر **معالج الإعداد**: 3 خطوات بسيطة (اسم حسابك، وروابط OBS، وتجربة أليرت). تقدر تتخطاه وترجعله في أي وقت من الإعدادات.



البرنامج أول ما يفتح: القايمة على اليمين، ولوحة اللايف في النص.

2 ربط حسابك على تيك توك

1. من **اللايف** ← **لوحة اللايف** اكتب اسم حسابك على تيك توك (من غير @) ودوس **اتصال**.
2. لو مش لايف دلوقتي، البرنامج بيستنى ويتصل لوحده أول ما تفتح لايف.
3. أول ما يتصل هتشوف "لايف" فوق، والأرقام بتتحرك: المشاهدين واللايكات والكوينز والمتابعين، وآخر الأحداث لحظة بلحظة.



لوحة اللايف وانت لايف: الأرقام، وآخر الأحداث، وطابور الأليرتات.

اختياري

- **ربط TikFinity:** لو بتستخدم TikFinity، البرنامج يقدر ياخد الأحداث منه كمان.
- **اسمك في الشاشات:** الاسم اللي بيظهر في اللوحة الجانبية وشاشة البداية والختام. لو سيبته فاضي، بيظهر اسمك وصورتك من تيك توك لوحدهم.
- **جاهز للايف؟** دوس "افحص كل حاجة" قبل اللايف: بيتأكد إن الأحداث بتوصل، وصفحة الأليرتات مفتوحة في OBS، وملفات الأليرتات موجودة.

3 حط البرنامج في OBS

كل شاشة في البرنامج ليها **رابط**. الرابط ده بيتحط في OBS كـ Browser Source، وهو اللي بيظهر على البث.

1. في البرنامج افتح الشاشة اللي عاوزها (مثلًا **الأليرتات**) ودوس **نسخ** جنب "رابط OBS".
2. في OBS: دوس **+** تحت **Browser** ← Sources ← سمّيه (مثلًا "أليرتات") ← OK.
3. الصق الرابط في خانة **URL**، وخلي **Width** = `1920` و **Height** = `1080` ← OK.
4. كرّر نفس الخطوات لأي شاشة تانية (اللوحة الجانبية، الطبقات، تحدي الفرق...).

نصيحة: الأليرتات والطبقات خلفيتها شفافة، فحطهم فوق اللعبة أو الكاميرا في ترتيب الـ Sources.

البرنامج لازم يكون مفتوح: صفحات OBS بتيجي من البرنامج نفسه. لو فتحت OBS قبل البرنامج، الصفحات بتبان فاضية. افتح البرنامج ودوس Refresh على الـ Source (أو فعّل الربط مع OBS وهو يعمل Refresh لوحده).

4 القايمة والبحث السريع

القايمة 5 أقسام: **اللايف**، **الأليرتات**، **شاشات OBS**، **الألعاب**، و**الإعدادات**.

- دوس على اسم أي قسم يتقفل أو يتفتح، والبرنامج بيفتكر انت قافل إيه.
- السهم الصغير فوق القايمة بيصغّرها لأيقونات بس، عشان المساحة كلها تبقى للشاشة.
- أي كارت في أي صفحة: دوس على عنوانه يتطوي ويتفتح.



قسمين مقفولين في القايمة.



البحث السريع (Ctrl + K).

البحث السريع

دوس `Ctrl` + `K` (أو خانة "دوّر على أي حاجة" فوق القايمة) واكتب أي حاجة: اسم صفحة، أو اسم أليرت، أو "OBS"، أو "تحديث". Enter يوديك على طول.

5 الأليرتات

الأليرت = اللي بيظهر على البث لما يحصل حدث في اللايف (هدية، فولو، لايكات، كلمة في الشات...).



الأليرتات متقسمة مجموعات (الدعم، الترحيب، المتابعة...)، وكل مجموعة درج بيتطوي.

أليرت جديد

1. دوس **+ أليرت جديد**.
2. **الاسم:** أي اسم يفكّرك بيه (مثلًا "ترحيب المتابعين").
3. **بيظهر إزاي:** صوت + نص، أو فيديو (MP4 / WebM)، أو صورة / GIF، أو صوت بس.
4. **الحدث:** هدية معينة بالاسم، هدية بعدد كوينز، تكبيس (لايكات)، متابعة جديدة، مشاركة اللايف، نادي المعجبين، صندوق كنز، اشتراك، كلمة في الشات، دخول اللايف، دعم خارجي من TikAlert، أو يدوي بس.
5. **مين يقدر يشغّله:** الكل، أو المتابعين بس، أو المشتركين، أو المشرفين، أو أكبر داعم، أو شخص معين بالاسم.
6. **الميديا:** اختار الفيديو أو الصورة والصوت من جهازك أو من المعرض.
7. **النص:** الكلام اللي بيظهر (تقدر تحط اسم الشخص والهدية)، واللون، وشكل الإطار (صورة الحساب، نيون، دهبي بتاج، قوس قزح، بجناحين...).
8. **المدة** والصوت، و**استنى بين كل مرة والتانية** (عشان الأليرت ما يتكررش بسرعة)، و**استنى لنفس الشخص**.

9. دوس **حفظ**، وبعدين جرّبه من زرار ▶ جنبه.



محرر الأليرت: الاسم، والحدث، والميديا، والنص.

هدية بعدد كوينز: بيتحسب على إجمالي الهدية (الكومبو كله). يعني 40 وردة = 40 كوين.

فيديو الأليرت واقف في OBS؟ استخدم فيديو **WebM بخلفية شفافة**. فيديوهات MP4 العادية ممكن تقف في OBS. البرنامج بيقولك لو فيه مشكلة في ملف.

حاجات تانية في الشاشة دي

- **تشغيل الأليرتات:** المفتاح فوق بيوقف كل الأليرتات مرة واحدة.
- **الفلتر والبحث:** تدوّر بالاسم أو اسم الشخص أو الهدية.
- **اطوي الكل / افتح الكل:** بيطوي المجموعات بس (مش بيوقف الأليرتات).
- **تحديد الكل ثم مسح:** بيحدد الأليرتات الظاهرة قدامك بس.
- **اللي اتعرض في اللايف ده:** مين، وأنهي أليرت، والساعة كام. دوس "إعادة" عشان تعرضه تاني.

6 المعرض (فيديوهاتك وأصواتك)

المعرض بيعرض كل فيديوهات وأصوات الأليرتات اللي في فولدراتك، عشان تختار منها بسهولة.

1. دوس **إضافة فولدر** واختار الفولدر اللي فيه أليرتاتك (أو اكتب مكانه).
2. الملفات بتظهر كلها، وتقدر ترتّبها بالاسم أو المدة أو التاريخ أو الحجم.
3. من محرر الأليرت دوس **من المعرض** واختار الملف.



7 اللوحة الجانبية

لوحة بتظهر جنب البث فيها الشات والداعمين والأرقام، وانت بتلعب.

- اختار إيه اللي يظهر فيها من "إيه اللي يظهر في اللوحة"، وشوف شكلها في المعاينة.
- انسخ رابطها وحطه في OBS (زي الخطوة 3).
- تقدر تعرض أي تعليق على الشاشة بضغطة (شوف التعليقات).



8 شاشة البداية

الشاشة اللي بتظهر قبل ما اللايف يبدأ: عداد تنازلي، وأسماء الناس اللي بتدخل وهي بتتحرك.

- **العداد التنازلي:** المدة اللي هيعدّها.
- **حركة الأسماء** و**نصوص الشاشة** و**عناصر الشاشة**: اختار اللي يظهر وشكله.



9 الختام

تتر النهاية: شكر لأبطال الدعم والهدايا والمتابعين الجداد، زي تتر الأفلام.

- ضيف بياناتك (حساباتك ورسائل شخصية) من "بياناتك في التتر".
- اختار الخط واللون والحجم، وإيه اللي يظهر في التتر، وشوفه في المعاينة.



10 شاشة فوق اللعبة

نافذة صغيرة بتظهر فوق اللعبة نفسها (مش على البث) فيها الشات والتنبيهات، من غير ما تعطّل الماوس.

- افتحها أو اقفلها بـ `Ctrl` + `Alt` + `H` (لو فعّلت الاختصارات)، أو من الأيقونة اللي جنب الساعة.



11 الطبقات

حاجات بتظهر فوق البث: ألعاب نارية بالهدايا، ونافورة قلوب مع اللايكات، وأكبر الداعمين، وعدد المشاهدين، وآخر واحد كبّس، وغيرها.

- وقّف الماوس على أي طبقة تشوف معاينتها.
- كل طبقة ليها رابط تحطه في OBS، وزرار تجربة.
- "الثيم العام" بيغيّر شكل كل الطبقات مرة واحدة.
- دوس ⭐ عشان تحط الطبقة في المفضلة.



12 المشاهد

بدل ما تحط 5 روابط في OBS: رتّب كذا طبقة مع بعض في مشهد واحد، وخد رابط واحد بس.



13 التعليقات

اعرض أي تعليق من الشات على الشاشة، واعمل طابور أسئلة تجاوب عليها واحد واحد.

- الاختصارات: `Ctrl`+`Alt`+`X` إظهار/إخفاء، `Ctrl`+`Alt`+`N` اللي بعده، `Ctrl`+`Alt`+`B` اللي قبله.



14 تحدي الأسئلة

مسابقة في اللايف: السؤال بيظهر على الشاشة، والناس بتجاوب **برقم** (1، 2، 3، 4) في الشات، وفي الآخر بطل.

1. اختار مجموعة أسئلة (فيه مجموعة جاهزة، وتقدر تعمل مجموعاتك وأسئلتك).
2. دوس **ابدأ المسابقة**، وبعدين امشي خطوة خطوة: **اقفل الإجابات** ← **العجلة** ← **الترتيب** ← اللي بعده ← **أعلن البطل**.
3. الخطوة الجاية بالكيبورد: `Ctrl` + `Alt` + `Q`.

قبل اللايف: جرّب بـ "شات تجريبي"، وانسخ رابط اللير وحطه في OBS.



15 تحدي الفرق

الجمهور فريقين (أحمر وأزرق)، وكل فريق ليه هداياه. الهدية بتزوّد نقط فريقها، واللي يجمع أكتر قبل الوقت يكسب.

1. اختار هدايا كل فريق ونقط كل هدية، وأسامي الفريقين وألوانهم.
2. اختار **معركة بوقت** (مثلًا دقيقتين) أو **نتيجة دايمة**.
3. دوس **ابدأ** (أو `Ctrl` + `Alt` + `T`). أكبر داعم لكل فريق بيظهر على الشاشة.

قبل اللايف: دوس "هدايا تجريبية" تشوف الشكل، وانسخ رابط الطبقة لـ OBS.



16 سجل اللايف

كل اللي حصل في اللايف: الهدايا، ومين دعم، والأليرتات، و**ليه أليرت معيّن ما ظهرش**. أول مكان تبص فيه لو حاجة ما اشتغلتش.



17 الإعدادات



اشتراكي

باقتك، ولحد إمتى، وكام يوم فاضل، وكود جهازك، وزرار التجديد.

التحديثات

البرنامج بيدوّر على تحديث لوحده، وبينزّله، و**عمره ما بيتسطّب وانت لايف**: بيتسطّب لما تقفل البرنامج. ولما ينزل تحديث بيظهرلك شريط فوق البرنامج "فيه نسخة جديدة".



شريط "فيه نسخة جديدة" فوق البرنامج.

الربط مع OBS (اختياري)

لما تفعّله، البرنامج بيعمل Refresh لصفحاته في OBS لوحده. في OBS: **Tools** ← **WebSocket Server** ← **Settings** ← فعّل Enable WebSocket server ← دوس Show Connect Info وانسخ الباسورد هنا.



اختصارات الكيبورد

فعّل "تفعيل الاختصارات" عشان تتحكم في اللايف من غير ما تفتح البرنامج:

الاختصار	بيعمل إيه
`Ctrl+Alt+P`	إيقاف / تشغيل الأليرتات
`Ctrl+Alt+S`	تخطي الأليرت الحالي
`Ctrl+Alt+C`	مسح طابور الأليرتات
`Ctrl+Alt+R`	إعادة آخر أليرت
`Ctrl+Alt+H`	فتح / قفل شاشة فوق اللعبة
`Ctrl+Alt+X`	إظهار / إخفاء التعليق على الشاشة
`Ctrl+Alt+N` / `Ctrl+Alt+B`	السؤال اللي بعده / اللي قبله (الطابور)
`Ctrl+Alt+Q`	تحدي الأسئلة: الخطوة الجاية

تحدي الفرق: ابدأ / وقّف	`Ctrl+Alt+T`

تقدر تغيّر أي اختصار: دوس على الخانة واضغط الاختصار اللي عاوزه (لازم يبقى فيه Ctrl أو Alt).

نسخة احتياطية من الإعدادات

بتحفظ كل إعداداتك (الأليرتات، الشاشات، أماكن الفولدرات، الاختصارات) في ملف صغير. احتفظ بيه، ولو غيّرت جهازك أو سطّبت من جديد، ارجعه بضغطة.



الإشعارات من TikAlert ومعالج الإعداد

لو بتستقبل دعم من TikAlert، البرنامج يقدر يعرضه كأليرت. ومعالج الإعداد ممكن تشغّله تاني في أي وقت.

18 وانت لايف

- **البرنامج عمره ما بيقفل وهو مفتوح**، ولا في نص لايف. التأكد من الاشتراك بيحصل بس وانت بتفتحه.
- **وضع اللايف:** أول ما تبقى لايف، النقطة اللي على اللوجو بتحمر، وكل حركات البرنامج بتقف عشان الجهاز كله يبقى للبث، وشريط التحديث بيستخبى.
- **التحكم السريع** فوق في كل الصفحات: إيقاف الأليرتات مؤقتًا، وتخطي الأليرت الحالي، ومسح الطابور.
- **الأيقونة اللي جنب الساعة** (الزرار اليمين): فتح البرنامج، وشاشة فوق اللعبة، والبحث عن تحديثات، ورقم نسختك، وفصل الاتصال (بيسألك الأول).
- الأليرتات بتشتغل **من جهازك** مش من النت، فالنت كله بيروح للبث.

قبل لايف مهم: افتح البرنامج بدري، ودوس "افحص كل حاجة"، وجرّب أليرت واحد.

19 الاشتراك ونقل الترخيص

التجربة والاشتراك

- التجربة **14 يوم** كاملة من غير أي حدود.
- لما تخلص: اختار الباقة من الأسعار، وحوّل، وبلّغنا من **"دفعت؟"** في البرنامج أو صفحة التفعيل، أو ابعت صورة التحويل واتساب.
- أول ما نفعّلك، البرنامج يفتح لوحده (أو دوس "تحقق تاني").
- إعداداتك وأليرتاتك بتفضل محفوظة طول الوقت.

غيّرت الويندوز؟

مش هتدفع تاني. كود جهازك متاخد من الجهاز نفسه، فلما تسطّب البرنامج تاني الاشتراك بيرجع لوحده.

غيّرت الكمبيوتر كله؟

1. سطّب البرنامج على الكمبيوتر الجديد.
2. في نافذة الترخيص دوس **"عندي ترخيص على كمبيوتر تاني (نقل الترخيص)"**.
3. اكتب رقم الواتساب وحساب تيك توك اللي سجّلت بيهم أول مرة، ودوس "انقل الترخيص" (هيسألك "متأكد؟").
4. الترخيص بيتنقل لوحده، والكمبيوتر القديم بيتقفل. النقل التلقائي متاح مرة كل 30 يوم، ولو محتاج قبل كده كلّمنا.

20 عندي مشكلة

المشكلة	الحل
الأليرت ما ظهرش	افتح سجل اللايف، هتلاقي مكتوب ليه (مثلًا مستني وقت بين كل مرة، أو الشرط ما اتحققش). وتأكد إن صفحة الأليرتات متحطة في OBS والبرنامج مفتوح.
صفحة البرنامج في OBS فاضية	البرنامج لازم يكون مفتوح. دوس Refresh على الـ Source، أو فعّل الربط مع OBS.
فيديو الأليرت واقف أو متقطع في OBS	استخدم فيديو WebM بخلفية شفافة بدل MP4.
البرنامج مش بيتصل باللايف	تأكد إنك كاتب اسم الحساب صح من غير @، وإنك لايف فعلًا. البرنامج بيتصل لوحده أول ما اللايف يبدأ.
الأرقام واقفة	شوف الحالة فوق: لو "غير متصل" دوس اتصال تاني. لو بتستخدم TikFinity، اتأكد إنه شغال.
عاوز أرجّع إعداداتي	من الإعدادات ← نسخة احتياطية ← استرجع الملف.
نافذة الترخيص بتقول "محتاج إنترنت"	البرنامج بيتأكد من الاشتراك أونلاين، وبيكمّل 3 أيام من غير نت. وصّل النت ودوس "تحقق تاني".

لسه في مشكلة؟ كلّمنا على الواتساب ومعاك كود جهازك (بيبدأ بـ WESO-) وصورة للمشكلة.